

## INLEIDING

Dit document beschrijft de update van King in een Windows-netwerk.

Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server) en de programmatuur op een of meer werkstations (client).

- Als een bestaande versie van King wordt geüpdatet, dan wordt de 'oude' software overschreven door de nieuwe: de administraties blijven uiteraard intact.
- De meegeleverde voorbeeld-administraties DemoFin.db en DemoArt.db worden alleen geïnstalleerd, als deze nog niet voorkomen in de administratie-directory.
- **Belangrijk voor gebruikers van de optie King Datadigger of King Task Centre:** er zijn een aantal wijzigingen in de King-database doorgevoerd.  
Een specificatie hiervan staat op onze website: <https://support.kingssoftware.nl/developers/>
  - Laat de maatwerkontwikkelaar controleren of het (bedrijfs-kritische) maatwerk moet worden aangepast, voordat een nieuwe release van King wordt geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat alle administraties zijn omgezet naar de huidige King-release voordat er een nieuwe update plaatsvindt.
  - Meld je daarvoor in King aan zonder administratie en ga vervolgens naar: ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > UPDATE ADMINISTRATIE(S).
  - Selecteer alle administraties via de knop 'Alles selecteren' en update via de knop 'Verwerken'.
- Voordat de update van King op de server wordt geïnstalleerd, controleer dan eerst of de server-computer aan de [systeemeisen](#) voor King voldoet.  
Is dit in orde, dan kan de update van King worden uitgevoerd.

## INHOUDSOPGAVE

1.	CONTROLEER DE HUIDIGE KING VERSIE.....	2
2.	UPDATE KING OP DE SERVER .....	2
	Maak eerst een Backup.....	2
	Download de software en pak de nieuwe software uit.....	3
	Database starten en bijwerken administratie(s).....	4
3.	UPDATE KING OP DE WERKSTATIONS .....	5
4.	AANDACHTSPUNTEN .....	7
	Starten en afsluiten van de database-server .....	7
	Installatie rechten.....	7
	Firewall .....	7
	Installatie King Connector .....	7
	Overige handleidingen 'download & update King5' .....	7

## 1. CONTROLEER DE HUIDIGE KING VERSIE

Indien er een recente versie van King gebruikt wordt, dan kan die direct worden geüpdate naar de nieuwste release.

Als er met een oudere King versie wordt gewerkt dan King 5.59a zullen eerst een aantal tussenstappen moeten worden genomen.

Van Release	Converteren naar	Vervolgens naar	Vervolgens naar	Uiteindelijk naar
5. t/m 5.42a4	5.42a5	5.45a	5.48a	huidige release
5.42a5 t/m 5.44a8		5.45a	5.48a	huidige release
5.45a t/m 5.47a			5.48a	huidige release
5.48a t/m 5.58a			5.59a	huidige release
5.59a en hoger				huidige release

Controleer de huidige King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO.

- Wordt er met **King versie 5.59a of hoger** gewerkt, dan kun je direct door naar het volgende hoofdstuk 'Update King op de Server'.
- Werk je met **King versie 5.48a (t/m 5.58)**, dan moet je eerst updaten naar 5.59a en daarna pas naar de huidige nieuwste release (zoals hierboven aangegeven in de tabel).
- Is de **King versie 5.42.709.1 of lager**, dan dient King eerst te worden geüpdatet naar King 5.42a5 (5.42.717.1), daarna naar King 5.45a, dan naar King 5.48a, naar King 5.59a en als laatste stap naar de huidige nieuwste release.

Volg de stappen in het volgende hoofdstuk 'Update King op de Server' voor elke conversie/update.

### Belangrijk:

Zorg er tevens voor dat na elke (tussen)conversie en na elke update alle administraties omgezet worden naar de nieuwe release.

Dit gaat als volgt:

- Meld je na een update eerst aan in King zonder administratie.
- Ga naar ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > UPDATE ADMINISTRATIE(S).
- Selecteer hier via de knop 'Alles selecteren' alle administraties en laat deze via de knop 'Verwerken' allemaal updaten.

Maak daarna nog een back-up van de geconverteerde administraties.

Zie voor de download van de verschillende King versies:

<https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>

## 2. UPDATE KING OP DE SERVER

### Maak eerst een Backup

Maak eerst een Back-up van de administratiebestanden en het Qsysteem, inclusief de **bijbehorende \*.log-bestanden**. Zie hiervoor in King: ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > BACK-UP MAKEN

- Het update-programma laat de administratiebestanden ongemoeid, maar na de update van King wordt automatisch de administratie bijgewerkt waarmee wordt opgestart.
- Wordt er altijd een back-up gemaakt buiten King om, controleer dan de administraties eerst in King bij ALGEMEEN > SYSTEEMBEHEER > ADMINISTRATIE CONTROLEREN.




## Download de software en pak de nieuwe software uit

Sluit King af en stop de database-server via START > PROGRAMMA'S/ALLE APPS > KING 5.XX > STOP DATABASE-SERVER.

- Sluit ook alle andere *Windows*-programma's af.
- Eventuele taken van KingWSC.exe, KingJob.exe, King Task Centre en/of de King Datadigger schakel je tevens (tijdelijk) uit.

Download de laatste software via onze website <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>  
Na het downloaden van King en het starten van KingUitpakken.msi, volgt het volgende scherm:



1. Klik op **Volgende** om het downloadbestand uit te pakken.
2. Je kunt een map opgeven waar de installatie-bestanden, moeten worden opgeslagen. De standaardmap is C:\Quadrant\KingSetup(release nr.). Deze wordt in deze handleiding als voorbeeld worden gebruikt. Met de knop **Wijzigen** kun je eventueel een andere map selecteren. Klik op **Volgende** om verder te gaan.
3. Klik hier op **Installeren** om het uitpak-programma (KingUitpakken.msi) te installeren. Na afloop volgt de melding dat het downloadbestand is uitgepakt.
  - Je kunt King installeren door het vakje te selecteren en op **Voltooien** te klikken.
  - NB. Indien je King later wilt installeren, dan vink je het vakje uit en sluit af met Voltooien. Op een later tijdstip kun je King installeren door naar de map te gaan waar de setup-bestanden staan: C:\Quadrant\KingSetup5.xxx\Winserver\ en hier King.msi te starten.*
4. Het installatieprogramma probeert nu de bestaande King-programmatuur te verwijderen. Lukt dat, dan wordt het King-voorloopvenster weergegeven en daarna het Welkom-venster van de Installatie-Wizard.



- Lukt het verwijderen niet, dan volgt een melding en dient de bestaande King-programmatuur handmatig verwijderd te worden. Klik op de Startknop van Windows, ga naar Configuratiescherm (Control Panel) en kies voor 'Software'.
  - Klik hier in de lijst op 'King' en klik op de knop 'Verwijderen'. De King-administraties blijven bewaard.
  - Vervolgens kun je de 'Installatie van een update op de server' opnieuw uitvoeren door in het Windows-startmenu naar ALLE PROGRAMMA'S te gaan, te klikken op KING 5.XX en dan op INSTALLATIE KING 5.XXA.
5. Klik op de knop **V**olgende.  
De vraag volgt of je een Backup hebt gemaakt van al je King-administraties. Indien je dat hebt gedaan, vink het vakje aan en klik op 'Volgende'.
  6. De tekst van de gebruiksovereenkomst volgt.  
Selecteer het vakje indien akkoord, en klik op **V**olgende.
  7. De Leesmij volgt, hierin staan belangrijke aandachtspunten zoals de systeemeisen en conversie informatie in.  
Klik op **V**olgende indien akkoord.  
Het programma is nu gereed om King te installeren.  
Met de knop **V**orige kun je terug om eventueel nog wat aan te passen.
  8. Klik op de knop **I**nstalleren om King te installeren.  
Na afloop kan met de knop **V**oltoeien het installatieprogramma worden afgesloten.

### Database starten en bijwerken administratie(s)

1. Na de installatie dient de database handmatig te worden gestart.  
Klik hiervoor (vanuit de server) op de Windows **S**tartknop > selecteer **P**ROGRAMMA'S/ALLE APPS.  
Ga naar de map van King 5.xx en selecteer daar de optie **S**TART DATABASE SERVER of **S**TOP DATABASE SERVER.  
Lukt het starten van de database-server niet, neem dan contact op met de Helpdesk van Quadrant.
2. Wanneer de database-server actief is, kan King worden gestart.  
Start King en de melding volgt dat de systeem-database van King geconverteerd moet worden ten behoeve van de update.  
*Let op:* dat kan enige tijd duren!  
Als je de systeem-database nu wilt converteren, dan klik je op **A**kkoord.  
Wil je de systeem-database later converteren, dan klik je op **A**nnuleren.
3. Als de systeembestanden zijn bijgewerkt, kunnen de licentiegegevens worden ingevoerd, zoals is beschreven in de King-gebruikershandleiding.
4. Nadat je de licentiegegevens hebt ingevoerd, kun je in King op de gebruikelijke wijze aanmelden.
5. Selecteer je hier (of vanuit een van de werkstations) voor het eerst na de installatie een administratie, dan volgt de melding dat ook die administratie nog moet worden bijgewerkt.  
*Let op:* ook dit kan geruime tijd in beslag nemen! Je kan hier doorgaan met **A**kkoord en afbreken met **A**nnuleren.
  - Na het bijwerken van het administratiebestand keer je terug in het aanmeldingsscherm en kan in deze administratie gewerkt worden.
  - Elke administratie moet op deze manier één keer worden geconverteerd.  
**NB.** Het is ook mogelijk om deze conversie uit te voeren voor meerdere administraties in één keer. Meld je hiervoor in King aan zonder een administratie te selecteren en ga via het hoofdmenu **ALGEMEEN**>**ADMINISTRATIE** naar **UPDATE ADMINISTRATIE(S)**.
  - De eventuele taken van KingWSC.exe, KingJob.exe, King Task Centre en/of de King Datadigger kunnen weer ingeschakeld worden.

Vervolgens kan King op de werkstations worden geïnstalleerd, zoals toegelicht in het volgende hoofdstuk.



### 3. UPDATE KING OP DE WERKSTATIONS

Onderstaande procedure is bedoeld om een werkstation te updaten waar al een King voor Windows op staat en dient op elk werkstation, dat met King moet kunnen werken, te worden uitgevoerd.

- NB.** Indien King op een nieuw/extra werkstation moet worden geïnstalleerd, volg dan de stappen onder hoofdstuk 'Installatie King op de werkstations' in de 'Installatiehandleiding King 5 – Windows Netwerk'.
- NB.** Indien er op het werkstation een *stand alone*-installatie van King voor Windows staat, dan moet die eerst verwijderd worden.  
Ga hiervoor naar de Startknop van Windows > naar *Configuratiescherm (Control Panel)* > kies voor *Software*. Klik hier op King, en op de knop Verwijderen.  
De King-administraties blijven bewaard.  
Volg hierna ook verder de stappen van 'Installatie King op de werkstations' in 'Installatiehandleiding King 5 – Windows Netwerk'.

Voordat King op een werkstation kan worden geïnstalleerd, dient eerst te worden gecontroleerd of de computer aan de systeemeisen voldoet. Is niet aan al deze eisen voldaan, dan kan het pakket niet op dit werkstation worden geïnstalleerd.

- Controleer of de computer/werkstation aan de [systeemeisen](#) voldoet.

Als het systeem in orde is, dan kan de update op het werkstation worden uitgevoerd:

1. Vanaf het werkstation waarop King geïnstalleerd moet worden, start je King op. Dit is nog via de 'oude' King-versie.  
Er volgt een melding dat de King-release op deze computer ouder is dan de release op de server.
2. Klik op de knop **Update** om de update op deze computer te installeren.  
Het King-installatieprogramma wordt gestart.

**Let op:**

Als je King start vanaf een werkstation waarop nog release 5.40 of ouder geïnstalleerd is, dan verschijnt de melding 'Verbinding met systeem database is niet gelukt'.  
Je kunt een werkstation met release 5.40 (of ouder) helaas niet automatisch updaten vanaf het netwerk.

Volg hiervoor de volgende installatieprocedure:

- Vanaf het werkstation waarop King geïnstalleerd moet worden, ga je via de *Windows Verkenner/Explorer* naar de server-computer.
- Selecteer de administratie-directory (default KINGSERVER) en ga naar de subdirectory \Client.  
NB. Is de administratie-directory vanuit het werkstations niet te benaderen, dan start je op de Server-computer opnieuw de King-installatie en kies je voor **Repareren**.  
Na afloop krijg je de melding dat de reparatie succesvol is uitgevoerd en je kan dan afsluiten met **Voltoeien**.  
De installatie van de update op het werkstation kan vervolgens opnieuw worden uitgevoerd, vanaf stap a. hierboven.
- Start vanuit de Client-directory het programma Setup.exe.  
Het King-installatieprogramma wordt gestart.

3. Het installatieprogramma probeert de bestaande King-programmatuur op het werkstation te verwijderen.  
Lukt dat, dan wordt het King-voorloopvenster weergegeven en daarna het Welkom-venster van het installatieprogramma.  
Lukt het verwijderen niet, dan volgt een melding en dient de bestaande King-programmatuur



handmatig verwijderd te worden. Dit kan door op de Startknop van Windows te klikken, naar Configuratiescherm (Control Panel) te gaan en vervolgens te kiezen voor Software. In de lijst klik je op King, en op de knop Verwijderen. Vervolgens kan de 'Installatie van een update op het werkstation' opnieuw worden uitgevoerd.

4. Dit volgende venster bevat de tekst van de gebruiksovereenkomst. Selecteer het vakje om akkoord te gaan en klik op **Volgende**.
5. De Leesmij volgt, hierin staat belangrijke aanvullende informatie op de handleiding. Klik op **Volgende** indien deze is gelezen.
6. Het programma is nu gereed om King te installeren. Met de knop **Vorige** kun je terug om nog wat aan te passen.
7. Klik op de knop **Installeren** om het King-pakket te installeren. Na afloop kan met de knop **Voltoeien** het installatieprogramma worden afgesloten.

### Uitzonderingen

- Als op deze computer een *stand alone*-versie van King voor Windows was geïnstalleerd, dan moeten de administratie(s) worden verplaatst naar de administratie-directory op de server, want anders kan King die administratie(s) niet vinden. Als dat gedaan is, maak je die administratie(s) in King weer 'benaderbaar' door in King het programma ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > IMPORTEREN ADMINISTRATIE te starten. Vul de administratiecode in en klik op de knop **Importeren**.
- *Deze stap is alleen van belang als de optie King Datadigger of King Task Centre wordt gebruikt:*
  - Nadat de administraties zijn geconverteerd dient de ODBC-koppeling (op alle pc's waar deze wordt gebruikt) opnieuw te worden aangemaakt via ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > EXTERNE TOEGANG BEHEREN (aanmelden zonder administratie). Selecteer de administraties waarvoor de koppeling moet worden aangemaakt en klik op de knop **Vernieuwen**.
- Voordat op de werkstations met King kan worden gewerkt, moet ALTIJD op de server de database-server worden gestart. Meer informatie over het starten en afsluiten van de database-server staat in het volgende hoofdstuk Aandachtspunten > zie: 'Starten en afsluiten van de database-server'.
- Wil je controleren of de update gelukt is, dan ga je op het werkstation naar King hoofdmenu **H**ELP > **I**NFORMATIE OVER **K**ING. Hier staat de geïnstalleerde versie vermeld, controleer of deze versie overeenkomt met de versie die gedownload is.

## 4. AANDACHTSPUNTEN

### Starten en afsluiten van de database-server

Na de installatie van King op een server moet de database-server (eenmalig) handmatig worden gestart. Bij het uitzetten van de server-machine wordt de database server automatisch ook afgesloten.

- Klik hiervoor (vanuit de server) op de Windows **Start**knop > selecteer **P**ROGRAMMA'S/ALLE APPS.
- Ga naar de map van King 5.xx en selecteer daar de optie **S**TART DATABASE SERVER of **S**TOP DATABASE SERVER.
- Lukt het starten van de database-server niet, neem dan contact op met de Helpdesk van Quadrant.

Let op: sluit de database server of de server-machine **NOOIT** af als er op dat moment nog in King wordt gewerkt.

### Installatie rechten

- Het installeren van de software en het starten en stoppen van de database server is alleen mogelijk als men beschikt over Administrator-rechten of over het wachtwoord van de Administrator.

### Firewall

Bij de installatie van King wordt de Windows firewall ingesteld zodat de King-server kan communiceren met de werkstations.

Is een andere firewall actief dan dient deze *firewall* apart te worden ingesteld, zodanig dat de King-server kan communiceren met de werkstations.

### Installatie King Connector

Bij de update van een server installatie van King wordt automatisch de King Connector mee geïnstalleerd.

Voer na de installatie van de update de volgende stappen uit:

- Update de administraties die benaderd worden door King WMS-Apps naar de nieuwste release van King, via Algemeen > Administratie > Update administratie(s).
- 'Stop' en 'Start' de service KingConnector via de Windows Services.

Als de KingConnector nog niet geïnstalleerd was dan wordt deze nu automatisch geïnstalleerd, maar is nog niet geactiveerd.

Wil je gebruik maken van de King WMS-Apps zet dan de 'King Connector service' op 'automatisch starten' binnen de Windows Services, en start deze eenmalig handmatig.

### Overige handleidingen 'download & update King5'.

Zie onze website <https://support.kingsoftware.nl/faqs-king5/>.

